

Инструкция по установке базы ТСНБ-Киров (ред. 2009)

1) С 12 января 2011 г. пользователям сметной системы А-ноль, предоставляется возможность самостоятельно установить базу ТСНБ-Киров (ред.2009) при выполнении следующих условий:

- Рабочее место (РМ) пользователя находится на обслуживании;
- В файле лицензии на данное рабочее место (файл *.isl, где *- номер лицензии) добавлена возможность подключения данной базы.

2) Чтобы проверить выполнение вышеуказанных условий (см. п.1), достаточно запустить программу А-ноль на данном рабочем месте пользователя и в главном окне «Система А0 для Windows версии ...» выбрать пункт Справка-Состав лицензии. В открывшемся окне будет показано содержимое специального тестового файла (*.ild) с информацией о лицензии.

В строке «Поддержка до: [дата 1]» указана дата окончания обслуживания, а после подзаголовка «Базы НСИ (версия лицензирования 2) в списке баз должна быть строка «ТСНБ-Киров - до: [дата 2] с указанием даты, до которой можно получать обновление по базе ТСНБ-Киров.

Примечание. База ТСНБ-Киров передается пользователям с учетом всех изменений и дополнений на дату поставки. Если изменения в очередной версии базы ТСНБ-Киров не связаны с новыми дополнениями и изменениями базы, утвержденными Министерством регионального развития, то текущий вариант базы можно подключать к системе А-ноль и после значения, указанного в «ТСНБ-Киров - до: [дата 2], но до завершения обслуживания, указанного в строке «Поддержка до: [дата 1]» .

3) Если лицензия на конкретное рабочее место А-ноль не позволяет подключить базу ТСНБ-Киров, то следует обратиться в ЗАО «СИТЭКС» (тел. (8332)63-13-00, (8332)63-13-22, E-mail: citex@citex.kirov.ru) для заключения соответствующего договора, или к разработчику системы А0 (www.a0.infostroy.ru, тел. (812)325-90-94). После обновления лицензии на РМ, скопируйте полученные файлы *.isl, *.ild в папку А0Win\bin

4) Убедившись, что лицензия на данное РМ позволяет подключить базу ТСНБ-Киров, скачайте с сайта <http://citex-kirov.ru/updates/> архивный файл a0NSI_TSNB_KIROV_data.zip,

5) Распакуйте данный файл стандартными средствами и поместите распакованную версию файла в папку А0win\data

Внимание! Если база ТСНБ-Киров уже была подключена ранее, то для подключения очередной версии необходимо предварительно отключить старую версию (Системы – Базы НСИ- a0NSI_TSNB_KIROV_data.mdf - Отключить)

6) Подключите базу ТСНБ-Киров к системе А-ноль.

а) Для этого в главном окне «Система А0 для Windows версии ...» выберите подокно «Система», и в открывшемся перечне «Все системные данные» выберите пункт «Базы НСИ».

б) Выберите мышкой в правой части экране любую из подключенных баз и для вызова контекстного меню нажмите на правую клавишу мыши.

в) Из контекстного меню выберите пункт Подключить, в результате откроется список файлов в папке А0win\data, содержащих базы данных. Из списка выберите файл a0NSI_TSNB_KIROV_data.mdf либо двойным щелчком мыши, либо одинарным с последующим выбором кнопки Открыть.

После завершения процесса подключения базы рекомендуется закрыть систему А-ноль и запустит заново.

г) Проверьте наличие подключенной базы ТСНБ-Киров, выбрав пункт Система-Базы НСИ.